

IP-адреси та rDNS

При замовленні нового віртуального чи виділеного сервера за замовчуванням видається 1 безкоштовна IP-адреса. Якщо Вам потрібні додаткові адреси, їх можна замовити в особистому кабінеті, вартість 1\$/міс за кожний IP.

Максимальна кількість IP-адрес на сервер варіюється в кожній локації окремо в залежності від кількості вільних адрес.

Під час замовлення можна обрати принцип виділення IP-адрес:

- по можливості підряд;
- з різних підмереж.

Налаштування додаткових IP-адрес

Всі замовлені IP-адреси можна налаштувати на мережевому інтерфейсі сервера ("підняти") автоматично, поставивши галочку "Налаштувати всі IP-адреси на мережевому інтерфейсі".

Якщо ж Ви хочете зробити це пізніше, чи замовили додаткові IP після встановлення системи, тоді можна використати утиліту **ipadd** (входить в пакет програм на всіх наших операційних Linux-системах). Введіть цю команду разом зі списком адрес через пробіл (будь-яку кількість) які потрібно налаштувати, потім натисніть Enter, наприклад:

```
ipadd 192.168.1.1 192.168.1.2 ...
```

Де 192.168.1.1 и 192.168.1.2 - ваші IP, які потрібно "підняти".

rDNS

Додавання rDNS-запису (PTR) можна самостійно зробити в особистому кабінеті, для цього натисніть на кнопку



"Список", як вказано на зображенні:

МЕРЕЖЕВА ІНФОРМАЦІЯ

Головна IP-адреса

176.103.56.28

Кількість IP-адрес

2

Список

+ Заовити ще

Швидкість порту

100Мбіт/сек



Зміна швидкості порту

Мережевий трафік

За годину

За добу



Далі у відповідне поле внесіть Ваші PTR записи для потрібних IP та збережіть сторінку.

СЕРВЕРИ

ПІДТРИМКА

ПЛАТЕЖІ

НАЛАШТУВАННЯ

Test Test

Вийти

Нове замовлення

КЕРУВАННЯ IP-АДРЕСАМИ

Тут ви можете змінити основну IP-адресу, видалити IP-адреси, що не використовуються, та редагувати PTR-записи.

Після зміни основного IP-адреси буде створено нове правило моніторингу для нової IP-адреси. Правило моніторингу для попередньої основної IP-адреси, а також історію моніторингу буде видалено.

Основне	IP-адреса	PTR-запис	Видалити
<input checked="" type="radio"/>	176.103.56.28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	176.103.57.28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Відображено з 1 по 2 із 2

ЗБЕРЕГТИ

На цій сторінці також можна змінити основну IP-адресу, але зауважте, що ця зміна відбувається тільки в особистому кабінеті, на сервері ж основна адреса не змінюється, її потрібно змінити самостійно в налаштуваннях мережевого інтерфейсу операційної системи, або звернутися в нашу техпідтримку.

Версія #12

Admin створив 30 жовтня 2024 11:25:40

Admin оновив 21 листопада 2024 08:39:26